

UQAR : Réseau sans fil


Comment configurer le réseau sans fil sous Windows 10 (toutes les versions)

Prérequis :

- Avoir une carte réseau sans fil active supportant le standard 802.11


Signal de réseau sans-fil (SSID) : **UQAR-securise**

1. Dans la barre d'outils, cliquer sur l'icône du réseau sans fil. Puis cliquer sur le réseau sans fil « UQAR-Securise »



UQAR : Réseau sans fil

2. Cocher « Se connecter automatiquement » et cliquer sur « Connecter »



3. Cette étape vérifie le certificat. Cliquer « Connecter »



UQAR : Réseau sans fil

Inscrire votre nom d'utilisateur de l'UQAR et votre mot de passe. Cliquer sur « Ok »




Accepter le certificat à la première connexion, choisir « Connecter »




UQAR : Réseau sans fil

Vous êtes connecté au réseau sans fil de l'UQAR. Pour les paramètres avancés, aller à la prochaine étape.


4. Aller vérifier les paramètres avancés de connexion. Sur l'icône de réseau sans fil faire un clic droit pour afficher les propriétés et choisir « Ouvrir le centre de Réseau et partage »



5. Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur Wifi (UQAR-securise)



- À l'autre fenêtre, cliquer sur « Propriétés sans fil »




- Dans la nouvelle fenêtre, onglet sécurité, vous assurez d'avoir les informations suivantes :

Type de sécurité : WPA2 - Entreprise


Type de chiffrement : AES

Méthode d'authentification : Microsoft PEAP (Protected EAP)

Cliquer sur « Paramètres »




- Dans la nouvelle fenêtre, pour la liste d'autorité, cocher la case « AddTrust External CA Root ». Dans la liste de méthode d'authentification, assurez-vous de sélectionner « Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP v2) ».




Cliquer sur le bouton « Configurer ».

- Dans la nouvelle fenêtre, décocher la case « Utiliser automatiquement mon nom d'ouverture de session... ». Cliquer « Ok » sur cette fenêtre et la suivante




UQAR : Réseau sans fil

- De retour à cette fenêtre, onglet sécurité, cliquer sur « Paramètre avancés »



- Dans la nouvelle fenêtre, cocher « Spécifier le mode d'authentification » et choisir « Authentification utilisateur ».



Cliquer sur le bouton « Ok » de la fenêtre. Fermer la fenêtre « Propriétés EAP protégées » en cliquant sur « Ok ». Puis fermer la fenêtre de propriétés réseau.

UQAR : Réseau sans fil

10. Voilà, vous avez accès par le réseau sans fil de l'UQAR à l'Internet et à tous les sites hébergés par l'université. Bonne navigation.

Si vous avez des problèmes de configuration vous pouvez passer au local K-410 à Rimouski ou au local 2022 à Lévis ou écrire à reseau_sansfil@uqar.ca .